

附件 2

各行业（场所）病媒生物防制规范标准

类型	餐 饮 业
灭鼠	1. 要有合格的防鼠设施：(1)算子和地漏：厨房操作间下水道出水口有竖算子（金属栏栅），算子缝小于 10mm，若无竖算子，排水沟横算子的算子缝小于 10mm，且无缺损，地漏加盖；(2)门：门缝小于 6mm，木制门及门框的下端包铁皮，高 300mm，食品库房门口设档鼠板，高 600mm；(3)管线孔洞：堵塞通向外环境的管线孔洞，没有堵死的孔洞，其缝隙不得超过 6mm；(4)排风扇：1 楼或地下室排风扇或通风口有金属网罩，网眼不得超过 6×6mm；(5)窗户：1 楼或地下室窗户玻璃无破损。 2. 室内地面硬化，墙壁完好无孔隙、无乱堆放杂物；室内外无鼠洞、鼠粪、鼠咬痕等鼠迹。 3. 所有食品必须妥善保管。 4. 库房必须配备一定数量的灭鼠器械，如：鼠笼、鼠夹、粘鼠板等灭鼠器具。
灭蝇	1. 室内外环境整洁，厕所、垃圾桶有专人保洁管理，无异味； 2. 进入室内的门窗要安装风幕机、塑料门帘或纱门、纱窗，防止蝇类进入，风幕机要安装在出入门的上方，使其出风口向下向外倾斜 30 度；塑料门帘片应重叠、无缝隙，下端离地面距离不大于 20mm，也不能接触地面；如无专门的熟食间（排挡类）则熟食上应加盖网罩，防止蝇类接触食品； 3. 厨房、餐厅要配备合格的灭蝇灯引诱触杀成蝇，一般每自然间配备 1 盏，每超过 50 m² 增添 1 盏； 4. 生活垃圾必须袋装收集，日产日清； 5. 室内外垃圾桶要加盖密闭，无过夜垃圾，无蝇类； 6. 加强对厕所或废弃物的消杀，经常喷药，确保无蝇类孳生。
灭蟑	1. 室内各种柜（碗柜、酒柜、食品柜、更衣柜等）要密闭，无缝隙； 2. 室内墙壁、装饰带、地脚线、电表柜、灭火器箱等处无缝隙； 3. 食品必须加盖或放入冷柜，操作台或加工食品场所无残存食品，保持整洁； 4. 生活垃圾袋装化日产日清，垃圾桶加盖密闭； 5. 下水道保持畅通，地面及下水道不留残余食品或残渣； 6. 食品进货时，必须进行预检，特别是箱装食品，检查有无蟑螂或卵鞘，若发现立即消灭； 7. 室内不得发现蟑螂和蟑螂卵荚，以及蟑螂粪便、蜕皮等蟑迹，如有发现应及时采取措施杀灭和清除。
灭蚊	1. 清除室内外各种容器积水； 2. 改明沟为暗沟，保证下水道畅通、无积水； 3. 缸、盆、罐等不使用时必须反扣放置； 4. 各种池塘等必须有控制措施，可养鱼或定时投放药物； 5. 消防水缸和浇花用水的储水容器必须加盖密闭或定时投放药物，每周检查一次； 6. 定期清除楼顶、未封闭阳台的积水，填平水坑，堵塞各种树洞等； 7. 对有蚊场所应及时喷药灭蚊。

类型	粮食、食品、副食品加工、经营行业
灭鼠	1. 室内地面硬化、无破损； 2. 墙壁完好，无孔隙、洞穴； 3. 通往室外的下水道口安装竖箅子，箅子缝小于 10mm，通风管道、线路管道、底层的窗户及排气管道设金属防鼠网，网眼小于 6×6mm； 4. 食品库房及与外界直接相通的木制门下端包铁皮，高度 300mm 以上，离地缝隙要小于 6mm，下水道出口处装有金属防鼠栏栅，缝隙小于 10mm； 5. 食品仓库门设挡鼠板，高 600mm； 6. 内外环境有防鼠和灭鼠措施，原材料仓库、生产车间、成品仓库及经营场所内部配备灭鼠器械，如鼠笼（夹）、粘鼠板等；外部地面硬化，堵塞鼠洞，并设置毒饵盒，每 10~20 米设立一个，有专人负责，按时检查投（补）药； 7. 建立完善的防灭鼠制度，减少内部杂物堆积，防止鼠栖息。
灭蝇	1. 应制定符合本单位特点的防蝇措施，必须按无蝇标准要求加强防蝇设施的建设和配备； 2. 生产车间、原材料库、成品库及单位食堂门窗均要加纱门纱窗；食品必须加盖或加纱罩，隔绝蝇类与食品直接接触；经营场所出入口安装风幕机或塑料门帘或纱门、纱窗，防止蝇类进入。风幕机要安装在出入门的上方，使其出风口向下向外倾斜 30 度；塑料门帘片应重叠、无缝隙，下端离地面距离不大于 20mm，也不能接触地面；室内安纱窗、纱门，配备灭蝇灯（每自然间配 1 盏，每超 50 m²增配 1 盏），散装食品必须加盖销售； 3. 对堆放食品废弃物或废料的地面一定要硬化，每天冲洗地面，垃圾桶加盖密闭，垃圾袋装化，日产日清，保持下水道通畅； 4. 食品、副食品经营场所外环境挂置诱蝇笼、粘蝇纸等，每天更换和清理死蝇； 5. 厂、场和经营场所范围内孳生地得到有效治理； 6. 对厂（场）内周围环境建立定期喷药制度。备有灭蝇药物，有专人对有蝇区域杀灭成蝇，重点对厕所、垃圾桶、食品废弃物堆放处喷药，确保无蝇类孳生。
灭蟑	1. 积极开展灭蟑活动，及时清除成（若）虫、卵荚及蟑迹； 2. 室内外保持整洁；食品离地、离墙堆放整齐； 3. 生产的废料或废弃物密封存放日产日清； 4. 室内各种柜（碗柜、酒柜、食品柜、操作柜、更衣柜等）要密闭、无缝隙； 5. 室内墙壁、装饰条、地脚线、电表柜、灭火器箱等处无缝隙； 6. 储存、加工食品必须加盖或放入冰柜或冷柜；操作台或加工食品场所无残存食品，保持整洁； 7. 生活垃圾袋装化，日产日清，垃圾桶加盖密闭； 8. 下水道保持畅通，地面及下水道不留残余食品或残渣； 9. 配备灭蟑螂药物，当发现蟑螂或蟑迹时可使用灭蟑颗粒剂或胶饵毒杀，也可喷洒药物灭蟑； 10. 食品进货时，必须进行预检，特别是箱装或袋装食品，应检查有无蟑螂卵荚或成若虫，若发现立即消灭； 11. 定期对下水道或无法密闭的管道进行烟熏或用药滞留喷洒灭蟑。
灭蚊	1. 清除或处理室外各种易造成蚊幼孳生的积水容器，做到排干、倒置或加盖； 2. 改明沟为暗沟，下水道水流畅通、无死水； 3. 各种池塘、罐体、花盆等必须有灭蚊措施，每周换水一次或养鱼或投放药物； 4. 消防水缸和浇花用的储水器必须密闭加盖或投放药物，每周检查一次； 5. 定期清除楼顶、未封闭阳台的积水，填平小坑，堵塞各种树洞； 6. 配备灭蚊药物，发现蚊虫或孳生地及时杀灭和处理。

类型	集（农）贸市场
灭鼠	1. 有专人负责，坚持常年防鼠与突击灭鼠相结合。要有足够的灭鼠工具（笼、夹、药物等）； 2. 下水道要改成暗沟，暗沟出口必须设竖算子，算子缝小于 10mm，或金属防鼠网，网眼小于 10×10mm，并经常清理，保持畅通； 3. 堵塞场内各种管道口的缝隙，墙壁无孔穴，地面要硬化，无鼠洞、鼠粪、鼠咬痕等鼠迹； 4. 市场外周或隐蔽处可设置毒鼠盒，每隔 15-20 米设一个，按时检查补药； 5. 定期清理场内杂物，每天清扫场地，垃圾袋装化、密闭化，日产日清，尽量做到无残留物； 6. 熟食摊点门、窗缝隙小于 6mm，排水口加铁栏栅（缝小于 10mm）。
灭蝇	1. 做到卫生基础设施完好，场内外环境卫生整洁，无卫生死角，下水道畅通，对易孳生蝇蛆的摊位要随时冲洗，保持干净； 2. 实行垃圾袋装化，每个摊位做到桶、袋、盖相结合，密闭保存，日产日清，垃圾堆放处经常喷药； 3. 场内所有熟食品摊位都应设置纱窗、纱门，有条件的可安装空调、风幕机； 4. 家禽、家畜实行定位管理，宰杀有独立场所，冲洗设施完善； 5. 室内环境与厕所应有专人管理，适时喷药灭蝇，密度高峰时要及时喷药杀灭成蝇，确保无蝇类孳生； 6. 挂置粘蝇纸或诱蝇笼，专人负责，及时更换饵料清理死蝇。
灭蟑	1. 下水道要经常冲洗，保持下水道通畅； 2. 及时清理室内外杂物，室内外无垃圾和废弃堆积物； 3. 肉类摊位的活动摊面、剁板，要经常冲洗，剁板缝隙要用开水冲洗并掏净缝隙内碎肉杂物、晾干； 4. 对办公室、收费箱、柜、操作台、电子秤等经常检查，发现蟑螂即喷药或投放灭蟑药物； 5. 垃圾或废弃物要袋装化，日产日清； 6. 公厕应有专人管理，保持清洁无异味，发现蟑螂及时杀灭。
灭蚊	1. 室内外无废弃容器积水，无蚊幼孳生； 2. 疏通下水道，水流通畅、无积水； 3. 对有用的暴露水体，如消防用水缸等，要加盖，每周检查清理一次，防止蚊幼孳生； 4. 每周对蚊子的栖息孳生场所检查一次，发现成蚊或幼虫及时喷药处理。

类型	机场、汽车站、火车站、港口码头
灭鼠	1. 通往室外的阴沟下水道安装竖算子，算子缝小于 10mm，线路管道及排气管道设金属防鼠网，网眼小于 6×6mm； 2. 室内仓库、储存室存物处的门窗必须完好，缝隙小于 6mm，木制门及门框下端包铁皮，高 300mm； 3. 室内地面必须要硬化，无破损；墙壁完好无孔隙、洞穴，无乱堆放杂物； 4. 配备一定的灭鼠器械：鼠笼、夹、粘鼠板等； 5. 室外每 20 米设立毒饵盒一个，仓库内每 10 米设立一个，按时查药、补药。
灭蝇	1. 室内外环境无暴露垃圾； 2. 垃圾袋装化，日产日清，垃圾桶加盖密闭存放，经常喷药，夏秋季节每周喷药一次； 3. 厕所每周喷药一次，外环境视情况有重点地喷药灭蝇； 4. 外环境设立毒蝇点或捕蝇笼，专人负责，及时更换毒饵和清理死蝇。
灭蟑	1. 搞好机场、车站、码头的内部卫生工作，清除卫生死角； 2. 墙壁、顶棚、地板无缝隙； 3. 过夜食品存放在冰箱内，无暴露的残存食物； 4. 垃圾袋装化，日产日清； 5. 橱柜、衣柜和办公桌定期检查清理蟑螂卵鞘，发现蟑螂及时杀灭； 6. 密度较高的场所要重点喷药杀灭。
灭蚊	1. 室内外无闲置积水等孳生地，有用水体养鱼或加盖存放； 2. 定期对蚊子栖息场所进行喷药。

类型	垃圾粪便处理场、垃圾中转站、公共厕所、 垃圾房（箱）、废品收购站
灭鼠	1. 通往室外的下水道安装竖算子，算子缝小于 10mm，通风管道、线路管道必须设金属防鼠网，网眼小于 6×6mm。可以堵塞的管道尽量堵塞，堵住鼠的来往通道； 2. 与外环境相通的墙壁完好无孔隙、无洞穴； 3. 室内地面硬化、无破损，室外不能硬化的地面要绿化，并加强管理，做到无鼠、无鼠迹； 4. 要有完善的灭鼠措施，室外设立毒饵盒，每 10——20 米设 1 个，按时查药补药。
灭蝇	1. 垃圾必须袋装化，密闭保存，日产日清；储存垃圾的场所在密度高发期要每天喷药一次，且地面要硬化，无破损，防止蝇类孳生； 2. 室内外环境整洁，无暴露的孳生物； 3. 公厕必须经常喷药，粪池无蝇蛆，蝇密度较高的地区室内外环境每周喷药一次； 4. 垃圾粪便运输车辆，每天要冲洗，清除污泥、粪渣，防止孳生蝇蛆； 5. 垃圾场分层压土，定期在垃圾层面上喷洒药物； 6. 储粪池、化粪池做到无害化处理，盖板密封不破损，经常检查，如有蝇蛆及时投放特效灭蛆药物杀灭； 7. 垃圾中转站、垃圾房保持日产日清，地面要硬化，防止蝇类孳生； 8. 对收购的兽皮、毛骨要先喷洒药水消毒、杀虫处理后密封存放，对收购站的其他废品要及时进行药物消杀。
灭蟑	1. 室内外环境整洁，无卫生死角，垃圾日产日清； 2. 有蟑螂处加强堵塞缝隙，连续用药物杀灭直到无蟑为止； 3. 保持下水道畅通，做到无垃圾堵塞。
灭蚊	1. 清除室内外各种易造成蚊幼孳生的积水容器，做到无蚊虫孳生地； 2. 改明沟为暗沟，下水道水流畅通、无死水； 3. 各种池塘等必须有控制措施，养鱼或投放药物； 4. 消防水缸和浇花用的储水容器必须密闭加盖或投放药物，每周检查清理一次； 5. 废旧轮胎露天贮放时应竖起，胎内底部钻洞，或用塑料布盖罩，避免胎内积水； 6. 定期清除积水，填平小坑，堵塞各种树洞、竹筒； 7. 配备灭蚊药物，对成蚊栖息场所和孳生地及时喷药处理。

类型	机关、学校、企事业单位及居民区等一般单位
灭鼠	1. 通往室外的下水道口安装竖算子，算子缝小于 10mm，通风管道、线路管道必须设网眼小于 6×6mm 的金属防鼠网； 2. 食堂门窗缝隙应小于 6mm，墙壁完好无洞隙，食堂、厨房、库房的木制门及门框下端包铁皮高 300mm，食品库房门口设挡鼠板，高 600mm； 3. 室内地面硬化，室外不能硬化的要绿化、并加强管理，及时清除绿化带中的杂物垃圾； 4. 室外环境每 20 米设一个毒饵盒，按时查药、补药； 5. 单位和住户备有灭鼠工具：夹、笼、粘鼠板等。
灭蝇	1. 单位内部清洁卫生、单位内部食堂的厨房、餐厅、熟食间要有防蝇设施，要安装风幕机、塑料门帘或纱门、纱窗。风幕机要安装在出入门的上方，使其出风口向下向外倾斜 30 度；塑料门帘片应重叠、无缝隙，下端离地面距离不大于 20mm，也不能接触地面，防止蝇类进入； 2. 生活垃圾袋装密闭存放、日产日清，储存垃圾的场所地面要硬化，每周喷药，防蝇类孳生； 3. 室内外环境整洁，无暴露垃圾或乱堆放杂物； 4. 加强对养花肥料的管理，避免蝇蛆孳生； 5. 单位厕所、垃圾桶（箱），要经常喷药，住宅户厕改造到位，对蝇密度高的区域要及时喷药杀灭。
灭蟑	1. 室内外环境整洁，无卫生死角、垃圾袋装、日产日清； 2. 有蟑螂处加强堵塞缝隙，并连续用药物灭杀直至无蟑为止； 3. 经常翻箱倒柜，查找卵荚，蟑迹，一经发现立即清除，并配备一定数量的灭蟑药物。
灭蚊	1. 清除室内外各种易使蚊幼孳生的积水容器，保证无蚊幼孳生水体； 2. 改明沟为暗沟，下水道畅通、无死水； 3. 各种池塘等必须有控制措施，养鱼或投放药物； 4. 有用的储水容器必须加盖密闭或投放药物，每周检查清理一次； 5. 定期清除楼顶、未封闭阳台的积水，堵塞各种树洞，填平洼地水坑等； 6. 配备灭蚊药物，对蚊虫栖息场所和孳生地每周喷药一次。

类型	建筑、拆迁及施工场地等（食堂参照餐饮业要求）
灭鼠	1. 工地生活区设置一定数量的毒饵盒、每隔 15-20 米安装一个，按时查药、补药； 2. 工地经常检查，发现鼠情应及时堵洞并投放毒饵； 3. 阴沟、下水道口及食堂仓库应有防鼠设施，阴沟、下水道口安装算子缝小于 10mm 的横（竖）算子；食堂仓库的木制门及门框下端包铁皮，高 300mm，离地缝隙小于 6mm，窗户无破损，排风扇口、通风口安装网眼小于 6×6mm 的金属网罩； 4. 宿舍食堂内要有灭鼠设施（夹、笼、粘鼠板等）。
灭蝇	1. 搞好工地内外的环境卫生，及时清除垃圾和卫生死角； 2. 工地食堂要安装纱门、纱窗、纱罩，配备灭蝇灯，保持卫生清洁； 3. 垃圾要袋装化、密闭存放，日产日清，工地内无暴露的生活垃圾； 4. 对工人宿舍，要保持清洁卫生，适时喷药灭蝇； 5. 工地临时厕所有专人洗刷保洁，做好清掏、消杀工作，经常喷药，防止蝇类孳生。
灭蟑	工地食堂和宿舍区要进行常规投放灭蟑药物、每月喷药一次。
灭蚊	1. 室外无积水坑、无盆、罐或器械积水，有用水体必须加盖，防蚊幼孳生； 2. 对蚊子栖息场所及时进行滞留喷洒杀灭成蚊； 3. 建筑沟渠应及时回土填实，暂不回填处应定期喷药或投放缓释性药物。 4. 地下室的积水要及时排干，未能及时处理的要定期投放灭蚊幼剂。

类型	医院、疗养院、卫生服务站、诊所
灭鼠	1. 室内环境硬化，无破损，通往室外的各种管道设金属防鼠网、网眼小于 6×6mm； 2. 墙壁无洞隙，门窗缝隙小于 6mm，库房、机房、药房、制剂室和食堂仓库的木制门下端包铁皮，高 300mm；食品库房门口设挡鼠板，高 600mm； 3. 生活垃圾袋装化，密闭存放，日产日清。医疗垃圾按规定处理； 4. 配餐室、洗刷室的废弃物要密闭存放，日产日清，保证无残存食品暴露过夜； 5. 室内外无暴露垃圾和乱堆放杂物； 6. 外环境每 20 米设毒饵盒一个，按时查药、补药。
灭蝇	1. 垃圾袋装密闭存放，日产日清； 2. 食堂、要安装风幕机、塑料门帘、纱窗、纱门、灭蝇灯等防蝇设施，防止蝇类进入。风幕机要安装在出入门的上方，使其出风口向下向外倾斜 30 度；塑料门帘片应重叠、无缝隙，下端离地面距离不大于 20mm，也不能接触地面；灭蝇灯一般每自然间配 1 盏，每超过 50 m²，增配 1 盏； 3. 室内外环境无暴露垃圾和卫生死角； 4. 厕所、外环境垃圾存放点等区域视蝇情及时喷药灭蝇； 5. 外环境设立毒蝇点或捕蝇笼，专人负责，及时更换毒饵和清理死蝇。
灭蟑	1. 病房、食堂、配餐室、洗刷室无暴露残存食物，保持下水道畅通； 2. 室内墙壁、各种柜箱、装饰条、地脚线等要无缝隙； 3. 垃圾袋装密闭存放、日产日清； 4. 病房的床头柜、床垫、板壁等要经常检查，发现蟑螂和卵荚及时杀灭和清除； 5. 发现蟑螂活动的场所应及时喷药或投放药物，做到有蟑就灭。
灭蚊	1. 室内外无蚊幼孳生地，无废弃物积水，对有用的水体要加强管理，确保无蚊幼孳生； 2. 疏通下水道、保证水流畅通、无积水； 3. 对蚊子的栖息孳生场所要喷药灭蚊，并对孳生地彻底治理。

类型	理发美容、浴室、歌舞厅、网吧、旅馆、影剧院等公共场所
灭鼠	1. 通往室外的阴沟下水道安装竖箅子，箅子缝小于 10mm，通风管道、线路管道必须设金属防鼠网，网眼小于 6×6 mm；可以堵塞的管道尽量堵塞，阻住鼠的来往通道； 2. 食品库的木制门下端包铁皮，高 300mm；离地缝隙小于 6mm，门口设挡鼠板，高 600mm；墙壁完好无洞隙； 3. 室内地面硬化，室外不能硬化地面要绿化，并加强管理，防止鼠类栖息； 4. 室外沿墙设置适量毒饵盒，15-20 米安装一个，按时查药、补药更换毒饵； 5. 配备有灭鼠工具：鼠夹、鼠笼、粘鼠板等。
灭蝇	1. 生活垃圾袋装化，密闭保存，日产日清；储存垃圾的场所经常喷药，且地面要硬化，防止蝇类孳生； 2. 室内外环境整洁，无暴露垃圾或堆积物； 3. 通向室外的门、窗要安装风幕机、塑料门帘、纱门、纱窗，风幕机要安装在出入门的上方，使其出风口向下向外倾斜 30 度；塑料门帘片应重叠、无缝隙，下端离地面距离不大于 20mm，也不能接触地面；室内装灭蝇灯，一般每自然间配 1 盏，每超过 50 m²增配 1 盏； 4. 厕所通风设施完好，专人管理，无异味，发现有蝇及时喷药杀灭。
灭蟑	1. 室内外环境整洁、无卫生死角、垃圾袋装、日产日清； 2. 有蟑螂处加强堵塞缝隙，连续用药物杀灭至无蟑为止； 3. 下水道畅通无积水和残留食物； 4. 各类公共场所定期对重点区域（如下水道、垃圾存放点等）喷药灭蟑。
灭蚊	1. 清除室内外各种易使蚊幼孳生的废弃积水容器； 2. 改明沟为暗沟，下水道畅通无死水； 3. 各种水池（塘）等必须有控制措施，养鱼或投放药； 4. 有用的储水器必须密闭加盖或投放药物，每周检查一次。

类型	动物园、园林、绿化
灭鼠	1. 有专人负责，坚持常年防鼠与灭鼠相结合，要有足够的灭鼠工具（夹、笼等）； 2. 下水道必须是暗沟，道口必须设防鼠网，网眼小于 $6\times 6\text{mm}$； 3. 堵塞场内或园内各种孔洞，室内地面要硬化，无鼠洞、鼠粪、鼠咬痕等鼠迹； 4. 场园内适当设置毒饵盒，按时检查补药； 5. 定期清理杂物，垃圾袋装化、密闭化，日产日清，保证无垃圾堆积物、残留物等； 6. 饲料仓库内的饲料要堆放整齐，门窗必须密闭，缝隙小于 6mm，木制门及门框下端要包铁皮，高 300mm。
灭蝇	1. 及时清除公园、景点、绿化带、草坪中的垃圾污物； 2. 生活垃圾废弃物袋装化，密闭保存，日产日清；畜禽及动物粪便集中收集并密闭存放或无害化处理，垃圾堆放及粪便收集处经常喷药； 3. 肥料（有机肥）存放应有水泥池，顶上盖密，防止蝇类孳生； 4. 室内外环境整洁，无暴露垃圾，室内外环境及厕所要经常喷药； 5. 对绿化带要定期喷洒灭蝇药，杀灭成蝇； 6. 设立毒蝇点或诱蝇点，每天更换毒饵及清理死蝇，专人负责和配备一定数量的灭蝇工具（粘蝇纸、捕蝇笼等）。
灭蟑	1. 保证下水道畅通，无残留食物； 2. 定期清理室内外杂物，做到室内外无垃圾和废弃堆积物； 3. 对室内各种箱、柜等处定时进行检查，发现蟑螂即喷药或投放药物灭蟑； 4. 垃圾袋装化，日产日清。
灭蚊	1. 无废弃积水容器； 2. 疏通下水道，水流畅通、无积水； 3. 对池塘、假山、罐体、花盆等必须有控制措施，养鱼或投放药物； 4. 对各类积水经常检查，发现蚊子的栖息孳生场所及时喷药处理； 5. 饲养水槽内的水体至少每周清理换水一次，防蚊幼孳生。
类型	河道沿线、下水道及市政管道
灭鼠	1. 落沙井口安装“防蚊闸”或网眼小于 $6\times 6\text{mm}$ 的金属防鼠网； 2. 河道沿线视情况设毒饵盒，一般每隔 $20\text{--}30$ 米安装一个，按时检查投（补）药。
灭蝇、蟑蚊	1. 周边环境环卫基础设施完好，功能保持良好，掌握季节开展药物喷杀； 2. 及时清理海岸、河道上的漂浮物，两岸垃圾及时清理，保持环境整洁无杂物堆积。